

AYN THOR · 下屏游戏助手



Heimdall 安装与使用指南

AYN Thor 下屏助手 · 快速开始与功能参考

v0.1.1-alpha.1 · 简体中文 · 2026 年 8 月



AYN Thor 实机运行

提示 安装 Heimdall 不需要 Root 或开发者选项；只有 Shizuku 控制器增强的启动流程需要开发者选项。

<https://github.com/mastercook777/Heimdall-AYN-Thor-Assistant/releases>

1. Heimdall 是什么

Heimdall 让游戏继续显示在 Thor 上屏，同时把下屏变成常驻控制与资料中心。Profile、宏、触摸控制、地图、Guide、静态图片 Canvas、放大镜、录屏和快捷操作都在拇指可及的位置。


Alpha 范围 当前版本面向 AYN Thor，不保证兼容所有固件、手柄模式、游戏、模拟器或其他双屏设备。

只选择你需要的能力路线

你要使用的功能	所需设置
Profile、Grid、地图、Guide、Canvas	直接安装 Heimdall；不需要开发者选项或 Shizuku。
上屏点击、长按、滑动或触摸板拖动	为基础触控启用 Heimdall 无障碍服务。
手柄宏、虚拟右摇杆、精准瞄准、增强触控	安装、启动并授权 Shizuku；无线调试启动时需要开发者选项。
实时放大镜或录屏	按提示接受 Android 屏幕捕获授权。



游玩界面：宏、快捷操作与触摸板



编辑界面：拖动模块并从可见角点缩放

2. 下载、安装与更新

- 1 打开 [Heimdall Releases](#) 页面，进入最新的版本化 Alpha。
- 2 下载名为 `heimdall-vX.Y.Z-alpha.N.apk` 的 APK；同一 Release 还提供 `SHA256SUMS.txt`。
- 3 使用 Thor 文件管理器打开 APK。Android 如有提示，请允许该文件管理器“安装未知应用”，再完成安装。
- 4 打开 Heimdall，先建立一个最小 Profile，再按实际需要启用无障碍或 Shizuku。

从公开 Alpha 更新

0.1.1-alpha.1 设计为直接覆盖安装公开版 0.1.0-alpha.1。不要先卸载：卸载会删除本地 Profile 和已导入资源。更新前先导出重要 Profile，并在更新后重新检查无障碍、Shizuku 与 MediaProjection 状态。

从旧测试包迁移

- 1 在旧 App 中导出当前或全部 Profile，并把文件保存在 Heimdall 外部。
- 2 安装公开 Alpha；测试包与公开包可能是两个独立 App，数据不会自动共享。
- 3 在公开 Alpha 中导入文件，核对重要 Profile 后再删除旧 App 或备份。

新版自包含 Profile 迁移包

当前版本导出 `.heimdall-profile`：除配置外，还可包含受支持的 Profile 图标、地图、文件 Guide、用户 Macro 图标和 Canvas 图片。导入前会校验路径、大小、类型和 SHA-256。旧版仅配置 JSON 仍可导入，但无法恢复旧版未打包的源资源。

3. Profile 与基础触控

创建第一个 Profile

- 1 打开设置中的 Profile 管理，新建 Profile 并填写清楚的名称。
- 2 如需自动匹配游戏，可添加包名；证据不明确时 Heimdall 不会自动切换。
- 3 使用可视化 6 × 8 Grid 添加、拖动和缩放模块；先预览，确认后明确保存。
- 4 为 Profile 选择触摸模式、地图、Guide 和 Canvas，并先测试一个简单操作。

启用基础触控

- 1 进入 Android 设置的无障碍服务页面。
- 2 找到 Heimdall 并开启服务，阅读并接受系统提示。
- 3 返回 Heimdall，在当前 Profile 中选择基础触控。
- 4 先测试一次上屏点击或短距离拖动，再配置更长的宏。

映射共存 基础无障碍触控与 Thor 自带映射使用不同触控流，同时操作时可能互相取消。需要共存时，只在 Heimdall 明确显示可用后使用映射兼容的增强触控。

第一次启用开发者选项？

- 1 打开 Android 设置中的“关于设备/关于掌机”，找到“版本号”。
- 2 连续点击版本号，直到系统提示开发者选项已启用。
- 3 返回设置，搜索“开发者选项”或“无线调试”。不同 Thor 固件的菜单名称可能略有差异。
- 4 只有使用 Shizuku 控制器增强时才需要这一流程。

4. Shizuku 与控制器增强

配对并启动 Shizuku

- 1 从 [Shizuku 官方 Releases 页面](#) 安装 Shizuku。
- 2 在 Shizuku 中选择“通过无线调试启动”，开始配对。
- 3 返回 Android 的无线调试页面，选择“使用配对码配对设备”。
- 4 在 Shizuku 通知或配对界面输入 Android 显示的代码。
- 5 回到 Shizuku 点“启动”，等待其显示正在运行。
- 6 打开 Heimdall > 设置 > 连接 > 控制器增强，执行授权/连接并允许 Shizuku 权限。
- 7 返回 Heimdall，确认控制器增强显示可用。

重启后 使用手柄功能前先检查 Shizuku；服务停止时重新启动，通常无需重新配对。

增强触控保护

每个 Profile 默认开启“增强触控手柄宏保护”。开启时，只要宏包含实体手柄步骤，Heimdall 会在执行任何步骤前拒绝整个宏，避免与 Thor 自带映射冲突。只有确认自带映射已关闭时才应主动关闭保护；屏幕步骤仍严格使用映射兼容触控路线，不会回退到无障碍。

若 Shizuku 一直停在“正在搜索配对服务”，请允许后台运行和通知，保持本地网络与无线调试可用，并尝试关闭再开启无线调试。参见 [Shizuku 官方设置指南](#)。

5. Grid、宏与游玩工具



游戏中不断的本地 Guide



Canvas 招式表与结构化宏

编辑 Grid

在可视化 Grid 中添加、拖动、缩放或删除模块。模块吸附到 6×8 网格；先预览，确认后再明确保存 Grid 和 Profile。

创建触摸宏

添加 Macro 模块，长按按钮约 1.8 秒进入结构化编辑器，再添加点击、长按、滑动或等待步骤。抓取坐标时直接在上屏目标位置操作。

录制实体手柄宏

需要 Shizuku 与可用的控制器增强路线。Thor 映射可能隐藏已映射按键；可先开始录制，短暂回到 Android 主页按键，再返回 Heimdall 检查并保存序列。

触摸板与瞄准

触摸拖动把下屏手指移动转换为上屏拖动；虚拟右摇杆通过控制器增强输出；精准瞄准适合小幅修正。先用低灵敏度，并在松手后确认摇杆立即回中。

放大镜、录屏与 Canvas

实时放大镜和录屏都会占用 MediaProjection，不能同时运行。每个 Profile 当前支持一个实时放大镜。Canvas 是 Profile 内的静态图片模块，可分别选择矩形或圆形裁剪。

6. 备份、限制与反馈

卸载前备份

完成重要 Grid 或宏配置后，导出当前或全部 Profile，并把 .heimdall-profile 保存在 Heimdall 外部。迁移包可能包含你导入的地图、Guide、图标和 Canvas 图片，分享前应检查内容。Android 平台备份在本 Alpha 中关闭；卸载会删除本地数据。

Alpha 已知限制

- 映射兼容的增强触控只在已测试的 Thor 固件、游戏和映射组合上验证；其他固件可能不可用。
- 基础无障碍触控与 Thor 自带映射同时操作时可能互相取消。
- Thor 映射可能让已映射实体按键无法进入宏录制流。
- 每个 Profile 当前只支持一个实时放大镜，且不能与录屏共享 MediaProjection。
- 某些下屏页面切换后，冻结放大镜可能缺少 Stop 标记，停止后也可能保留最后一帧；可从快捷操作或设置停止。

常见问题

问题	首先检查
Shizuku 不可用	确认服务正在运行且 Heimdall 已授权；Thor 重启后再次检查。
触摸板无响应	检查当前 Profile 模式、无障碍/Shizuku 状态，以及游戏是否位于上屏。
映射与触控互相中断	需要共存时使用已显示可用的增强触控；不要混用基础触控。
已映射按键录不到	开始录制后短暂回到 Android 主页，再录制该按键。
放大镜无法启动	先停止录屏；两项功能不能同时占用屏幕捕获。
设置未保存	离开 Grid 编辑器或设置前明确点击保存。

提供有效反馈

请使用 [GitHub Issues](#)，并附上 Heimdall 版本、Thor 固件、原生/Xbox 手柄模式、游戏或模拟器、基础触控/Shizuku 路线、Thor 映射是否开启、复现步骤与频率，以及可公开的截图或录屏。